

Anleitung neuer Rechner

Übertragen von Taximaster auf einen anderen Rechner

Übertragen der aktuellen Daten auf ein externes Medium

- Kopieren sie das Taxiverzeichnis (normalerweise c:/taxi) auf einen externen Datenträger (usb Stick oder Festplatte)
 - (In diesem Verzeichnis sollte auch das Verzeichnis officexp sein.)
 - Dieses Verzeichnis kann sich auch direkt in C: oder im Unterverzeichnis c:/Install
 - Kopieren Sie das Verzeichnis C:/SOS.
 - Kopieren Sie das Verzeichnis C:/HaleSetup.

Auf dem neuen Rechner

Daten kopieren

- Kopieren Sie die Daten vom USB Stick auf die Festplatte C:/ (nicht auf den Desktop ziehen)

Excel installieren

- Starten Sie durch Doppelklick das Programm Setup im Verzeichnis Office XP. (Die credits finden sie in serial.bat im officeXP Verzeichnis)
 - Wählen Sie benutzerdefiniert.
 - Wählen Sie alle Optionen außer Excel ab.
 - Klicken Sie immer weiter, bis die Installation beendet ist.

Excel einrichten

- Starten Sie das neu installierte Excel.
 - Klicken Sie auf
 - Extras.
 - Makros
 - Sicherheit
 - Wählen Sie Mittel oder niedrig

Verknüpfungen auf dem Desktop einrichten

- Klicken sie auf folgende Dateien im Verzeichnis c:/taxi mit RECHTS
 - 01-tm (LNK Taximaster Arbeitszeitnachweis)
 - 01-kb (Kassenbericht)
 - Sp (Schichtplan)
 - Tmupdate (Update vom taximaster)
 - TeaviewerQS (für den online Support)
- (Windows 10) Wählen Sie aus dem Kontextmenü „senden an ...“ und aus dem nächsten „Desktop“
- (Windows 11) Wählen Sie aus dem Kontextmenü „weitere Optionen“ dm aus dem nächsten „senden an ...“ und aus dem nächsten „Desktop“

Erster Start

- Starten sie als erstes den Kassenbericht (damit wird der Standard Arbeitsverzeichnis eingestellt).
- Jetzt sollte Taximaster funktionieren ...

Virenschanner

Richten Sie das Verzeichnis C:/Taxi als Ausnahme in ihrem Virenschanner ein. Eine Anleitung für den Defender von microsoft finden Sie auf der Seite taximaster.de und der PDF Dokumente

Hale Software

Vereinbaren Sie einen Termin mit Christian Korcsma [+49 172 8520289](tel:+491728520289) zur Installation der Hale/
Semitron Software ... sonst können Sie keine Keys einlesen